

ANDROID

Configurar cuenta de correo en Android

Para configurar una cuenta de correo en un teléfono Android, deberán seguirse los siguientes pasos:

- Lo primero que debemos hacer es entrar en *Ajustes* (*Ilustración 1*). Buscamos alguna opción que incluya la palabra "cuentas" y pulsamos sobre ella. **NOTA:** Posiblemente su pantalla no se vea igual que en las ilustraciones




Ilustración 1

- Al pulsar sobre *Cuentas*, aparecerán todas las cuentas que tenemos configuradas en el móvil (*Ilustración 2*). Pulsamos en *Añadir cuenta*.




Ilustración 2

- Al pulsar en *Añadir cuenta*, aparecerán todas las aplicaciones a las que se les puede añadir una cuenta. Seleccionamos la aplicación de correo electrónico preferida (*Ilustración 3*). Para este ejemplo, se ha seleccionado la aplicación que trae el móvil por defecto. **NOTA:** La aplicación que seleccionemos debe ser diferente a la aplicación de Gmail




Ilustración 3

- Al pulsar sobre la aplicación de correo que hemos elegido, aparecerá la siguiente pantalla (*Ilustración 4*). Introducimos el correo electrónico y la contraseña de la cuenta. Pulsamos en *Manualmente* o *Configuración manual*.

Bluetooth Wi-Fi 72% 9:40

< **AÑADIR UNA NUEVA CUENTA**

nrColegiadoApellido@coam.es

.....

Mostrar contraseña

Establecer como cuenta predeterminada para enviar correos electrónicos

MANUALMENTE **INICIAR SESIÓN**

Ilustración 4

- Al pulsar sobre *Manualmente* o *Configuración manual*, aparecerá la siguiente pantalla (*Ilustración 5*). Seleccionamos el tipo de cuenta POP3.




Ilustración 5

- Al seleccionar el tipo de cuenta POP3, aparecerán las siguientes pantallas (*Ilustración 7, Ilustración 8 e Ilustración 9*) donde se deben configurar todos los parámetros de la cuenta.
- Configuraremos los parámetros de la cuenta igual que en la *Ilustración 6*, aunque con sus credenciales.

MANUALMENTE

CUENTA

Dirección de correo electrónico
nrColegiadoApellido@coam.es

Nombre de usuario
coln°colegiado

Contraseña
.....

Mostrar contraseña

SERVIDOR ENTRANTE

Servidor POP3
pop3.coam.es

Tipo de seguridad
Ninguna ▼

Puerto
110

INICIAR SESIÓN

Ilustración 6

- Configuramos los parámetros del *Servidor de Entrada*, o *Servidor Entrante*, igual que en la *Ilustración 7*.

MANUALMENTE

SERVIDOR ENTRANTE

Servidor POP3
pop3.coam.es

Tipo de seguridad
Ninguna ▼

Puerto
110

Eliminar correo electrónico del servidor
Nunca ▼

SERVIDOR SALIENTE

Servidor SMTP
smtp.coam.es

Tipo de seguridad
Ninguna ▼

Puerto

INICIAR SESIÓN

Ilustración 7

- Configuramos los parámetros del *Servidor de Salida*, o *Servidor Salida*, igual que en la *Ilustración 8*. A continuación, pulsamos en *Iniciar Sesión*.




Ilustración 8

- Ya estaría configurada la cuenta de correo del COAM en el móvil.